

# 取扱説明書

## EBコンバーター 口座振替

### 再導入編

ぶぎんシステムサービス株式会社

Ver.2.0  
2022.11改定版

## ( 目 次 )

◆はじめに	1
<hr/>	
◆EBコンバーター再導入手順	
<hr/>	
■利用PC環境確認(表→EB形式)	2
<hr/>	
■利用PC環境確認(EB→表形式)	4
<hr/>	
■EBコンバーター移行(利用PC→媒体)	6
<hr/>	
■導入先Excelの設定確認	7
<hr/>	
■EBコンバーター移行(媒体→移行先PC)	9
<hr/>	
◆お問い合わせ	11
<hr/>	

## ◆はじめに

E Bコンバーターをご利用頂きありがとうございます。

当マニュアルにつきましては、ご利用中のP Cから別のP CへE Bコンバーターを移行する際の手順についてご案内させて頂いております。

パソコンの故障等により利用していたE Bコンバーターを使用出来ない場合、


「E Bコンバーター口座振替 導入編」のマニュアルより作業を行ってください。

※導入編マニュアルについては、弊社「ぶぎんシステムサービス株式会社」のホームページ内「埼玉ネットワークサービス」の商品ページにPDFを掲載させて頂いております。

## ◆利用PC環境確認（EBコンバーター・「表→EB形式」）


現在使用しているパソコンのEBコンバーターパターン情報を確認します。

- (1) EBコンバーターの「メインメニュー」画面→「表→EB形式」ボタンをクリックします。



- (2) 「送信用パターン選択」画面より、現在使用しているパターンを選択します。

※複数のパターンを登録・使用している場合は以降の手順をパターンの数だけ行ってください。



(3) 「データ変換-パターン登録」画面より、**入力ファイル・出力ファイル**アドレスを確認します。

データ変換 - パターン登録

パターン名: 送信パターン①

サービス名: 預金口座振替(依頼明細)

入力ファイル: C:\¥EB\バ-ター¥01\_振込／振替¥SNSテ-タ¥預金口座振替依頼.xls 参照

シート選択: 預金口座振替依頼 項目行: 1行目

出力ファイル: C:\¥EB\バ-ター¥01\_振込／振替¥SNSテ-タ¥koufuri.txt 参照

データ表示

項目間の連結

変換元データ名	E B 項目名	変換元データ名
1 引落銀行番号	1 + 引落銀行番号	引落銀行番号
2 引落銀行名	2 + 引落銀行名	引落銀行名
3 引落支店番号	3 + 引落支店番号	引落支店番号
4 引落支店名	4 + 引落支店名	引落支店名
5 預金種目番号	5 * 預金種目番号	預金種目番号
6 口座番号	6 * 口座番号	口座番号
7 預金者名	7 * 預金者名	預金者名
8 引落金額	8 * 引落金額	引落金額
9 新規コード	9 * 新規コード	新規コード
10 顧客番号	10 顧客番号	顧客番号

\*: 必須 +: 条件必須

登録 依頼人選択 閉じる

ファイル名	アドレス
入力ファイル	C:\¥EB\バ-ター¥01_振込／振替¥SNSテ-タ¥預金口座振替依頼.xls
出力ファイル	C:\¥EB\バ-ター¥01_振込／振替¥SNSテ-タ¥koufuri.txt

※利用中のPCと移行先のPCで入出力ファイルの場所を統一して頂く必要があります。  
アドレスの前半部分が「C:\¥EB\バ-ター¥01\_振込／振替¥ ~ 」以外の場合はご注意下さい。


(4) 「閉じる」ボタンにより、メインメニュー画面に戻ってください。

## ◆利用PC環境確認（EBコンバーター・「EB→表形式」）

現在使用しているパソコンのEBコンバーターパターン情報を確認します。


※利用していない場合は確認不要です。

- (1) EBコンバーターの「メインメニュー」画面→「EB→表形式」ボタンをクリックします。




- (2) 「受信パターン選択」画面より、現在使用しているパターンを選択します。

※複数のパターンを登録・使用している場合は以降の手順をパターンの数だけ行ってください。



- (3) 「データ変換 - パターン登録」画面より、**入力ファイル・出力ファイル**のアドレスを確認します。



ファイル名	アドレス
入力ファイル	C:¥EBJ¥パター¥01_振込¥振替¥SNSデター¥kekka.txt
出力ファイル	C:¥EBJ¥パター¥01_振込¥振替¥SNSデター¥預金口座振替結果.csv


※利用中のP Cと移行先のP Cで入出力ファイルの場所を統一して頂く必要があります。  
 アドレスの前半部分が「C:¥EBJ¥パター¥01\_振込¥振替¥ ～ 」以外の場合はご注意下さい。

- (4) 「閉じる」ボタンにより、メインメニューに戻り、「終了」ボタンによりEBコンバーターを終了して下さい

## ◆EBコンバーター移行(利用P C→外部媒体)

利用しているパソコンからE Bコンバーターを外部媒体に保存します。

- (1) コンピュータよりCドライブ上の「EBコンバーター」フォルダを選択し、USB等の外部媒体に保存します。



### <<補足>>

ご提供時点の「EBコンバーター」フォルダは本体ソフト、および利用情報や入出力ファイルが同一フォルダ内に含まれた状態となっております。

入出力データが「EBコンバーター」フォルダ外に存在する場合、合わせてUSB等の外部媒体へ保存して下さい。




## ◆移行先P Cの環境確認

移行先のパソコンに導入されているExcelのバージョン情報とビット数を調べて、使用するEBコンバーターのバージョンを確認します。

- (1) EXCELを起動し、「空白のブック」を選択します。



- (2) 「ファイル」→「アカウント」をクリックします。



(3) 「Excelのバージョン情報」をクリックします。



(4) Excelのバージョンとビット数を確認して下さい。




(5) 導入するEBコンバーターのバージョンを下記の表で確認して下さい。

Excelバージョン	Excelビット数	EBコンバーターバージョン
2013	32ビット	EBコンバーター32bit版 (振込・振替) Ver.1.2.xls
	64ビット	EBコンバーター32.64bit版 (振込・振替) Ver.1.4.xls
2016	32ビット	EBコンバーター32bit版 (振込・振替) Ver.1.2.xls
	64ビット	EBコンバーター32.64bit版 (振込・振替) Ver.1.4.xls
2019	32ビット	EBコンバーター32.64bit版 (振込・振替) Ver.1.4.xls
	64ビット	EBコンバーター32.64bit版 (振込・振替) Ver.1.4.xls
2021	32ビット	EBコンバーター32.64bit版 (振込・振替) Ver.1.5.xls
	64ビット	EBコンバーター32.64bit版 (振込・振替) Ver.1.5.xls
Microsoft 365	32ビット	EBコンバーター32.64bit版 (振込・振替) Ver.1.5.xls
	64ビット	EBコンバーター32.64bit版 (振込・振替) Ver.1.5.xls


## ◆EBコンバーター移行(外部媒体→移行先 P C)

外部媒体に保存したEBコンバーターを移行先PCに移行します。

- (1) 外部媒体に保存した「EBコンバーター」フォルダを選択し、Cドライブ上に保存します。




- (2) Cドライブ上の「EBコンバーター」→「01\_振込/振替」を選択し、「移行先 P C 環境確認」(9ページ) で確認したEBコンバーターのバージョンが存在するか確認します。  
※存在しない場合、CDより「EBコンバーター(振込・振替)Ver.1.X.xls」を読み込んで下さい。



- (3) 「移行先PC環境確認」(9ページ)で確認した「EBコンバーター」のバージョンと、「SNSデータ」フォルダのショートカットをデスクトップに作成します。

●ショートカットの作成方法

作成したいファイル名のところで右クリック⇒メニュー「送る」を選択  
⇒「デスクトップ(ショートカットを作成)」を選択しクリック



- (4) 以上で導入作業が完了となります。

動作確認をしていただき、エラーが発生する場合は弊社へお問い合わせください。(13ページ)

## お問い合わせ

「E Bコンバーターの操作」に関するお問い合わせは  
下記にご連絡下さい。

**☎ 048-644-8702**

**ぶぎんシステムサービス株式会社      業務部**

受付時間／平日 9:00～17:00

(土・日・祝日・12/31～1/3を除きます)